

L'informatique par l'exemple





SOMMAIRE

- **1. INSTALLER DOCKER ET PORTAINER SUR DEBIAN 11.6**
- 2. TELECHARGER UNE IMAGE SUR LE DOCKER HUB
- 3. CREER ET ACTIVER UN CONTENEUR
- 4. EXECUTER LE CONTENEUR
- 5. LA GESTION DES VOLUMES SUR DOCKER
 - a. Créer un docker volume
 - b. Attacher un docker volume à un conteneur
 - c. Attacher un répertoire local à un conteneur
- 6. LA GESTION DES RESEAUX AVEC DOCKER



© tutos-info.fr - 07/2022

UTILISATION COMMERCIALE INTERDITE

1 – INSTALLATION DE DOCKER SUR DEBIAN 11.6 (Bullseye)

La réalisation de ce tutoriel nécessite d'avoir une machine Debian 11.6 (Bullseye) fonctionnelle à disposition. Il est possible d'installer Docker depuis les dépôts Debian mais vous n'aurez pas forcément la dernière version du moteur Docker. Il est donc préférable d'installer le moteur Docker en suivant la procédure « officielle ». Les commandes cidessous peuvent être copiées et collées si vous êtes connecté(e) en SSH. <u>Attention, saisissez « sudo » avant la</u> <u>commande si vous êtes connecté(e) en tant qu'utilisateur</u> (ici nous nous sommes logués en tant que root).

1. <u>Mise à jour des dépôts Debian et installation des paquets « ca-certificates », « curl », « gnupg » et « lsb-release »</u> :

apt-get update apt-get install \ ca-certificates \ curl \ gnupg \ lsb-release

root@debian:~# apt-get	update
apt-get install \	
ca-certificates \	
curl \	
gnupg \	
lsb-release	

2. Ajoutez la clé GPG officielle de Docker :

mkdir -m 0755 -p /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

root@debian:~# mkdir -m 0755 -p /etc/apt/keyrings curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

3. Modifiez le « repository » de votre version Debian :

echo \

"deb [arch="\$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]

https://download.docker.com/linux/debian \

"\$(. /etc/os-release && echo "\$VERSION_CODENAME")" stable" | \

tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

root@debian:~# echo \
 "deb [arch=\$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
 \$(lsb_release -cs) stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

4. Mise à jour des dépôts :

apt-get update

5. Installation du moteur Docker, de Containerd et de Docker Compose :

apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

Vérifiez la version installée avec la commande « docker --version » :

A ce jour (mars 2023), la dernière version stable de Docker est la version 23.0.1

© TUTOS-INFO.FR – INSTALLER ET UTILISER DOCKER (CLI)

root@debian:~# docker --version

Docker version 23.0.1, build a5ee5b1

2 – INSTALLATION DE PORTAINER-CE

Portainer-CE permet de gérer vos conteneurs avec une interface graphique simple et intuitive. Après avoir installé Docker, nous pouvons lancer la création de notre premier conteneur « Portainer-CE » de la façon suivante :

1. <u>Création d'un volume « portainer_data »</u> :

docker volume create portainer_data

root@debian:~# docker volume create portainer_data portainer_data

2. Création du conteneur « portainer-ce » :

Attention, vous devez ouvrir sur votre pare-feu (box, routeur) les ports « 8000 » et « 9443 » et cibler votre machine Debian qui contient le moteur Docker. Ici nous avons utilisé le pare-feu IPFire et ouvert les ports nécessaires :

TCP	Tout	Pare-feu : 9443 ->192.168.1.2: 9443
TCP	Tout	Pare-feu : 8000 ->192.168.1.2: 8000

docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v

/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest

root@debian:~# docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443name portainerrestart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.soc
k -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
latest: Pulling from portainer/portainer-ce
772227786281: Pull complete
96fd13befc87: Pull complete
b733663f020c: Pull complete
9fbfa87be55d: Pull complete
Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
4348e51d05385b8c0a1b08a9e4eaead60dc2aa961a46fa1a889d53950beade03

3. Accéder à Portainer :

Pour accéder à Portainer, ouvrez votre navigateur et saisissez dans la barre d'adresse soit votre IP Wan, soit votre domaine et précisez le port 9443 ; par exemple : <u>https://votredomaine:9443</u>

La fenêtre suivante s'affiche :

Il est possible que cette fenêtre ne s'ouvre pas lors de la première connexion et qu'un message vous demande de relancer votre conteneur.

Dans ce cas, saisissez les commandes suivantes sur votre serveur :

docker stop portainer docker start portainer

Actualisez la page et vous devriez obtenir la fenêtre ci-contre vous demandant de définir un username et un mot de passe fort.

portainer.io						
✓ New Portainer installation						
Username	admin					
Password						
Confirm password						
△ The password must be at least 12 characters long. ✓						
Create user						
Allow collection of anonymous statistics. You can find more information about this in our privacy policy.						

Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Get started » :



Votre environnement local s'affiche :

Environmen	nts ment to mana	ge					
Platform	~	Connection Type	~	Status	~	Tags	~
local Group © 0.5	✓ Up 小 : Unassigned tacks	2023-03-19 14:37:34 ♦ No tags ♦ Local	Standalone 23.0	.1 /var/run/docke	r.sock ≔ 1 image	छि 1 CP U	📼 41 GB RAM
***			****				

Si vous cliquez sur « 1 container » vous obtenez un détail de votre environnement Docker :

0 Stacks	Le 1 ^{er} conteneur de votre environnement Docker correspond au conteneur Portainer-CE	Image: Container
1 Image	Ф 272.5 МВ	I Volume
		GPUs

/

En cliquant sur le bouton « 1 Container » vous obtenez le détail du conteneur actif :

O Container	s				Q	Search	×	▷ Start	Stop	⊗ Kill
■ Name ↓↑	State ↓↑	Filter 🏹	Quick Actions	Stack ↓↑	Image ↓↑	Created \downarrow	↑		IP Address	∎ ↓↑
portainer	running		🗎 🛈 .il >_ 🧷		portainer/portainer-ce:latest	2023-03-1	9 14:26:14		172.17.0.2	

Votre conteneur « Portainer-CE » est actif en mode « running ». Vous pouvez dorénavant gérer votre environnement Docker via Portainer-CE !

Attention, cette interface intuitive ne dispense pas d'utiliser Docker en mode « cli » (lignes de commandes). Il reste parfois nécessaire de maîtriser les commandes pour certaines opérations plus complexes.

2 – TELECHARGER UNE IMAGE SUR LE DOCKER HUB

Docker met à la disposition des développeurs un service en ligne, baptisé le **Docker Hub**, conçu pour faciliter l'échange d'applications containérisées. Le Docker Hub héberge plus de 100 000 images de containers (Janv. 2020).

Ici, nous allons télécharger l'image ALPINE qui nous permettra de créer notre premier conteneur :

docker@docker:~\$ docker pull alpine:latest

Le TAG « :latest » signifie que nous souhaitons télécharger la dernière version en date.

Une fois l'image téléchargée, il est possible de la lister en faisant « docker images » :



L'ensemble des images présentes sur votre machine s'affiche avec les détails.

3 – CREER ET ACTIVER UN CONTENEUR A PARTIR D'UNE IMAGE

A partir de l'image alpine: latest téléchargée, nous créons un premier conteneur avec la commande « docker run » :

docker@docker:~\$_docker run _tid __name alpine1 alpine_ 04dcc5f3d5bbe8c4b9a84e4fea5f8b80377bcb1ad542684c37197d558a06b9e3

Analyse de la commande « docker run » :



Les arguments « -tid » signifient :

t : on émule un terminal (tty)

i : on active le conteneur

d : on détache le conteneur (fonctionnement en arrière-plan en quelque sorte)

Une fois le conteneur créé, on peut saisir la commande « docker ps -a » pour vérifier qu'il est bien en statut « Up » :

docker@docker:~\$	docker ps –a					
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
04dcc5f3d5bb	alpine	"/bin/sh"	10 minutes ago	Up 10 minutes		alpine1

4 – EXECUTER LE CONTENEUR

Ici, nous allons entrer dans le « shell » de notre conteneur Alpine. Pour cela, nous utiliserons la commande indiquée lorsque nous avons fait « docker ps -a » :

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 04dcc5f3d5bb alpine ''/bin/sh'' 10 minutes ago Up 10 minutes alpine	docker@docker:~\$ docker ps −a					
	CONTAINER ID IMAGE 04dcc5f3d5bb alpine	COMMAND "/bin/sh"	CREATED 10 minutes ago	STATUS Up 10 minutes	PORTS	NAMES alpine1

Pour entrer en console dans notre conteneur nous utilisons la commande « docker exec » :



Analyse de la commande « docker exec -ti alpine1 sh » :



/ # _]	Nous	s sommes o	lans le s	hell di	u conteneur	
docker(₫docke	r:~\$	docker	exec	-ti	alpine1	S

Un simple « Is -lath » nous affiche l'arborescence de notre conteneur Alpine :

/ # ls –lat	h							
total 64K								
drwx	1	root	root	4.0K	Mar	17	10:40	root
drwxr–xr–x	5	root	root	360	Mar	17	10:16	dev
dr-xr-xr-x	147	root	root	0	Mar	17	10:16	proc
dr-xr-xr-x	13	root	root	0	Mar	17	10:16	sys
drwxr–xr–x	1	root	root	4.0K	Mar	17	10:16	
drwxr–xr–x	1	root	root	4.0K	Mar	17	10:16	
-rwxr-xr-x	1	root	root	0	Mar	17	10:16	.dockerenv
drwxr-xr-x	1	root	root	4.0K	Mar	17	10:16	etc
drwxr-xr-x	2	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	bin
drwxr–xr–x	2	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	sbin
drwxr–xr–x	2	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	home
drwxr–xr–x	7	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	lib
drwxr–xr–x	5	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	media
drwxr–xr–x	2	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	mnt
drwxr−xr−x	2	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	opt
drwxr−xr−x	2	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	run
drwxr-xr-x	2	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	shv
drwxrwxrwt	2	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	tmp
drwxr–xr–x	7	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	usn
drwxr-xr-x	12	root	root	4.0K	Feb	17	15:07	van
/ # _								

La sortie du shell s'effectue en saisissant la commande « exit » :



Nous sommes sortis du shell du conteneur et sommes à nouveau sur l'hôte

5 – LA GESTION DES VOLUMES SUR DOCKER

Conçu à l'origine pour faciliter le déploiement d'applications sans état, Docker est de plus en plus utilisé pour des applications ayant besoin de stocker des données de façon persistante.

Lorsqu'une image Docker est exécutée, le Docker Engine crée un système de fichiers temporaire sur lequel sont stockés l'ensemble des composants et des données générées par le conteneur. Il s'appuie pour cela sur les capacités copy-on-write de l'Union File System. Dans la pratique, la mise en œuvre de ce mécanisme de copy-on-write signifie que lorsque la même image est instanciée à de multiples reprises sur un même hôte, le Docker Engine ne crée par une copie complète de l'image mais ne stocke que les modifications apportées par chaque image en cours d'exécution. Ce mécanisme permet non seulement d'économiser de l'espace, mais aussi de gagner du temps, notamment au démarrage du conteneur - ce qui permet, dans certains cas, d'instancier un conteneur en quelques dixièmes de seconde.

Les conteneurs ont à l'origine été pensés comme un moyen de déployer à grande échelle des micros services, c'est-àdire <u>des applications sans état ne nécessitant pas de persistance de leur stockage</u>.

Dans la pratique, cela signifie que par défaut, <u>à l'arrêt d'un conteneur, l'espace qu'il occupait et les données générées</u> <u>à l'intérieur du conteneur sont effacés</u>. Cela convient bien à un micro service mais ne répond pas du tout aux besoins d'applications nécessitant de persister leurs données comme des bases de données ou des applications plus complexes.

CREER UN DOCKER VOLUME (recommandé)

Un volume Docker fournit un mécanisme pour <u>assurer la persistance des données</u> d'un conteneur ou lui permettre « <u>d'échanger</u> » des données avec d'autres conteneurs partageant le même volume.

Les volumes de données ont l'avantage particulier de <u>survivre à l'arrêt du conteneur</u> et <u>Docker n'efface pas les</u> <u>volumes, même lors de la destruction d'un conteneur associé</u>.

docker volume create nom_volume

Il est à noter que, par défaut, <u>un volume est monté en mode lecture-écriture</u>, mais qu'il est possible de limiter l'accès au seul mode lecture.

Ici, nous créons un volume Docker nommé « volume_alpine1 », à l'aide de la commande « docker volume create » :

docker@docker:~\$ docker volume create volume_alpine1 volume_alpine1

En créant un volume Docker, il est possible de connaître son emplacement exact avec la commande « docker volume inspect » :

docker@docker:~\$docker volume ins [pect volume_alpine1
{ "CreatedAt": "2021–03–17T1: "Driver": "local", _"Labels": {}.	1:47:15+01:00",
"Mountpoint": "/var/lib/doo "Name": "volume alpipe1	cker/volumes/volume_alpine1/_data",
"Options": {}, "Scope": "local"	Ici, nous constatons que le volume a été « monté » depuis un emplacement spécifique : /var/lib/docker/volumes

Il est important de voir que Docker stocke les volumes dans cet emplacement et que ces volumes devront faire l'objet d'une sauvegarde sur des supports indépendants pour des raisons de sécurité.

ATTACHER UN DOCKER VOLUME A UN CONTENEUR

Nous allons attacher le volume créé (volume_alpine1) à un nouveau conteneur, qui sera nommé Alpine2, de la façon suivante :

docker@docker:~\$<mark>docker run –tid –v volume_alpine1:/volume_alpine ––name alpine2 alpine</mark> 1a0b226d882e17a009f9f7db69cd1513e77508a3948b21be815783afccf0bcd0

Analyse de la commande :

L'argument « -v » signifie que l'on souhaite attacher le volume nommé « volume_alpine1 » et que l'on souhaite le faire apparaître dans le shell du conteneur sous la forme « volume_alpine ».

Il suffit ensuite de se connecter au shell du conteneur pour accéder au volume :

bin home mnt root srv usr dev lib opt run sys var etc media proc sbin tmp volume_alpine	docker@docker:^	~\$ docker exec -	-ti alpine2 sh			
etc media proc sbin tmp 🔺 volume_alpine	/ # IS bin dev	home lib	mnt opt	root run	srv sus	usr var
	etc / #	media	proc	sbin	tmp	volume_alpine

ATTACHER UN REPERTOIRE LOCAL DE L'HOTE (montage de type « bind »)

Il est possible d'attacher un répertoire présent sur l'hôte sans passer par la création d'un volume en lançant le conteneur et en lui attachant le répertoire souhaité directement :

Dans la commande suivante, nous attachons le dossier « mon_dossier », présent dans notre dossier « home », dans le conteneur en donnant « nom_montage » au dossier attaché depuis l'hôte :

docker run -tid -v /home/mon_dossier:/nom_montage conteneur_nom nom_image

Pour information, il est possible de monter un **volume de stockage partagé** (iSCSI, FC ou NFS) comme data volume. Docker inclut un concept de plug-ins qui permet aux principaux fabricants de baies de stockage d'intégrer leurs systèmes de stockage avec la technologie de conteneurs.

Ici, nous montons un répertoire local (créé dans notre « home » préalablement et nommé « mondossier » :

docker@d	ocker:~\$ <mark>d</mark> oc	ker run −tid	-v /home/mondo	ossier:∕m	ondossier	name alpine3	alpine	
fde2ab87	6fe01e3795bc	89ad72c21456'	9131fc05ccfdf38	898d0e0f95	5fdf6a410			
docker@d	ocker:~\$ doc	ker exec −ti	alpine3 sh					
/#ls								
bin	etc	lib	_mnt	opt	root	sbin	sys	usn
dev	home	media	mondossier	proc	run	shv	tmp	van

L'argument « -v » signifie que l'on souhaite monter le répertoire local situé dans notre « home » et nommé « mondossier » et que l'on souhaite le faire apparaître dans le shell du conteneur sous le nom « mondossier ».

RECAPITULATIF DES COMMANDES ESSENTIELLES

IMAGES ET CONTENEURS DOCKER				
Télécharger une image Docker	docker pull nom_image:latest			
Lister les conteneurs	docker ps			
Lister les conteneur actifs et inactifs	docker ps -a			
Lister les commandes docker	docker			
Lancer un conteneur	docker run -tidname nom_conteneur nom_image			
Se connecter à un conteneur (par	docker exec -ti nom_conteneur sh			
exemple lancer un shell Alpine)				
Sortir du shell d'un conteneur	exit			
Supprimer des conteneurs	docker rm -f nom_conteneur (ouID) conteneur2 (ou ID2)			
Supprimer une image docker	docker rmi nom_image			
	COMMANDES RESEAU			
Lister les cartes réseau	docker network ls			
Récolter des informations sur une	docker network inspect nom (ou ID)			
carte réseau				
Créer un réseau ponté	docker network createdriver bridge nom_pont			
Connecter un conteneur à un pont	docker connect nom_pont nom_conteneur			
Déconnecter un conteneur d'un pont	docker disconnect nom_pont nom_conteneur			
Supprimer un pont	docker network rm nom_pont			
Supprimer toutes les cartes réseau	docker network prune -f			
Créer un pont réseau	docker network create -d bridgesubnet 172.x.0.0/x			
GESTION	DU STOCKAGE SUR DOCKER			
LES VOLUMES DE DONNEES				
Créer un volume	docker volume create volume_docker			
Lister les volumes	docker volume ls			
Inspecter un volume	docker volume inspect volume_nom			
Supprimer un volume	docker volume rm volume_nom			
Attacher un volume à un conteneur	docker run -tid -v volume_nom:/nomname nom_conteneur image			
ATTACHER UN REPERTOIRE (type Bind)				
Attacher un répertoire local à un	docker run -tid -v /emplacement exact sur l'hôte:/nom			
conteneur (montage de type « Bind »)	nom_conteneur image			

LISTER LE SYSTEME DE FICHIERS DE DOCKER			
Lister le système de fichiers Docker	cd /var/lib/docker		
	df -h		
COMMANDES UTILES POUR CONTROLES			
Voir les ports en écoute	ss -ntlp		
Voir les derniers logs sur un conteneur	docker logs nom_conteneur		
Afficher et parcourir les derniers logs	docker logs nom_conteneur less		
sur un conteneur			
Afficher les derniers logs sur un	docker logs -f nom_conteneur		
conteneur en temps réel			
Afficher les logs ayant le motif	docker logs nom_conteneur grep 404		
« erreur 404 »			
Retrouver les commandes passées	history less		
Afficher tout ce qui peut être inspecté	docker inspect « tab » « tab » (ici on appuie 2 fois sur la touche TAB		
Vérifier les ressources consommées	docker stats		
par les conteneurs en temps réel			

CONSEIL LIE A L'UTILISATION DE DOCKER EN PRODUCTION

Il est conseillé de travailler à partir d'un **utilisateur « dédié » à Docker** plutôt qu'en « root » pour des raisons de sécurité. On procèdera ainsi pour créer cet utilisateur :

- 1. Création de l'utilisateur (qui aura la charge de l'administration de Docker)
- 2. Ajout de l'utilisateur au groupe « docker »

Commandes à saisir :

adduser nom_user_docker usermod -aG docker nom_user_docker

Attention, ne modifiez pas les droits et permissions sur les volumes Docker lorsqu'ils ont été créés avec la commande « docker volume create » !

TP DOCKER

TRAVAIL A REALISER – 1^{ère} partie – FONCTIONS DE BASE ET CREATION D'UN CONTENEUR

Etape	Travail à réaliser	Commande à saisir
1	Installez Docker sur votre machine Debian	apt install docker.io
2	Vérifiez la version de Docker installée	dockerversion (2 tirets collés)
3	Faites afficher les commandes Docker	docker
4	Faites afficher l'aide pour une commande	dockerhelp pull
	spécifique (par exemple la commande « pull »)	
5	Téléchargez l'image de la distribution « Alpine »	docker pull alpine (sans indication supplémentaire, la
	(version allégée Linux)	version « latest » sera téléchargée)
6	Vérifiez que l'image est bien présente dans vos	docker images
	images Docker	
7	Créez et lancez votre premier conteneur Alpine	docker run -tiname alpine1 alpine
	que vous nommerez « alpine1 »	
8	Sortez du conteneur alpine1	exit
9	Vérifiez le statut de votre conteneur	docker ps -a
10	Tentez de relancer votre conteneur alpine1 : que	docker run -tiname alpine1 alpine
	constatez-vous ?	Le conteneur a été détruit et ne se lance plus

TRAVAIL A REALISER – 2^{ème} partie – MANIPULATIONS SUR LES CONTENEURS

Etape	Travail à réaliser	Commande à saisir
1	Supprimez le conteneur alpine1	docker rm alpine1
2	Vérifiez qu'il n'y a plus de conteneurs présents	docker ps -a
3	Créez un nouveau conteneur alpine1 en faisant	docker run -tidname alpine1 alpine
	en sorte qu'il fonctionne en mode « détaché » (il	
	n'est pas utile de télécharger l'image car elle est	
	déjà présente)	
4	Vérifiez que le statut du conteneur est bien sur	docker ps -a
	« Up »	
5	Entrez dans le « shell » de votre conteneur	docker exec -ti alpine sh
	alpine1	
6	Une fois dans le conteneur, listez les dossiers du	ls
	conteneur	
7	Ouvrez le dossier « home » et créez un	cd home
	dossier « test » à l'intérieur	mkdir test
8	Tentez d'ouvrir l'éditeur nano pour créer un	nano monfichier
	fichier « monfichier » dans /home/test	
9	Installez nano dans votre conteneur alpine	apk update
		apk add nano
10	Créez, avec nano, un fichier « monfichier » dans	nano monfichier
	/home/test (saisissez une petite phrase dans le	
	fichier créé)	
11	Faites afficher le contenu du fichier créé	cat monfichier
12	Quittez le conteneur alpine1	exit
13	Vérifiez le statut du conteneur alpine1	docker ps -a
14	Sur votre machine Debian, déplacez-vous dans	
	votre dossier « home » pour constater qu'il n'y a	
	pas de fichier « monfichier » puisque ce dernier	
	est dans le conteneur alpine1	
15	Stoppez le conteneur alpine1	docker stop alpine1
16	Vérifiez le statut du conteneur	docker ps -a
17	Redémarrez votre conteneur alpine1	docker start alpine1
18	Vérifiez que le conteneur alpine1 est bien « Up »	docker ps -a

TRAVAIL A REALISER – 3^{ème} partie – NOTION DE VOLUME SUR DOCKER

Etape	Travail à réaliser	Commande à saisir
1	Créez un volume Docker que vous nommerez	docker volume create monvolume
	« monvolume »	
2	Listez les volumes présents dans Docker	docker volume ls
3	Vérifiez l'emplacement de création de ce volume	docker volume inspect monvolume
	sur votre machine hôte	
4	Créez un nouveau conteneur « alpine2 » et	docker run -tid -v monvolume:/volume_alpine
	attachez-lui le volume « monvolume ». Le	name alpine2 alpine
	volume apparaîtra dans le shell du conteneur	
	sous le nom « volume_alpine »	
5	Vérifiez le statut de vos conteneurs	docker ps -a
6	Entrez dans le « shell » de votre conteneur	docker exec -ti alpine2 sh
	alpine2	
7	Faites afficher le contenu de votre conteneur	ls

8	Logiquement votre volume est monté « volume_alpine ». Créez, dans ce volume, un	apk update apk add nano
	fichier avec nano dans lequel vous saisirez une	cd volume_alpine (et création du fichier)
	prirase et verifiez que le fichier est present	
9	Quittez le conteneur	exit
10	Rendez-vous, sur la machine hôte, dans le	cd /var/lib/docker/volumes/monvolume/_data
	volume de votre conteneur pour vérifier que le	
	fichier est bien présent	
11	Supprimez le conteneur alpine2	docker rm -f alpine2
12	Vérifiez le statut de vos conteneurs	docker ps -a
13	Créez un nouveau conteneur « alpine3 » et attachez-lui le volume « monvolume » qui apparaîtra dans le shell du conteneur sous le nom « volume_alpine »	docker run -tid -v monvolume:/volume_alpine name alpine3 alpine
14	Entrez dans le shell du conteneur « alpine3 » pour vérifier que le volume « monvolume » a bien été remonté avec son contenu	docker exec -ti alpine3 sh

T R A V A I L A R E A L I S E R – 4^{ème} partie – NOTION DE REPERTOIRE LOCAL ATTACHE (montage « bind »)

Etape	Travail à réaliser	Commande à saisir
1	Créez dans votre répertoire « home » un dossier	mkdir dossier_alpine
	nommé « dossier_alpine »	
2	Créez un conteneur que vous nommerez	docker run -tid -v
	« alpinebind » et attachez-lui le dossier	/home/dossier_alpine:/dossier_alpine
	« dossier_alpine » précédemment créé dans	name alpinebind alpine
	votre répertoire home	
3	Entrez dans le shell du conteneur « alpinebind »	docker exec -ti alpinebind sh
	et vérifiez que le lecteur a bien été attaché	
4	Créez, dans le lecteur attaché du conteneur, un	cd dossier_alpine
	dossier « test »	mkdir test
5	Quittez le conteneur	exit
6	Vérifiez que le dossier attaché « dossier_alpine »	cd /home
	présent dans votre « home » contient bien le	ls
	dossier « test » créé depuis le conteneur	
7	Supprimez le conteneur « alpinebind »	rm -f alpinebind
8	Créez un conteneur que vous nommerez	docker run -tid -v
	« alpinebind2 » et attachez-lui le dossier	/home/dossier_alpine:/dossier_alpine
	« dossier_alpine » précédemment créé dans	name alpinebind2 alpine
	votre répertoire home	
9	Entrez dans le shell du conteneur	docker exec -ti alpinebind2 sh
	« alpinebind2 » et vérifiez que le lecteur a bien	
	été attaché avec son contenu	

6 – LA GESTION DES RESEAUX SUR DOCKER

Pour que les conteneurs Docker puissent communiquer entre eux mais aussi avec le monde extérieur, via la machine hôte, une couche réseau est nécessaire. Cette couche réseau permet d'isoler des conteneurs et de créer des applications Docker qui fonctionnent ensemble de manière sécurisée.

Il existe 3 grands types de réseau sur Docker :

- Le réseau de type « Bridge »
- Le réseau de type « None »
- Le réseau de type « Host »



Lors de l'installation de Docker, 3 réseaux sont créés par défaut :

root@debian-do	cker:~# doc	ker network ls	
NETWORK ID	NAME	DRIVER	SCOPE
36c710b4d6da	bridge	bridge	local
f65789398574	host	host	local
514b752cc29d	nextcloud-	aio bridge	local
262c18388404	none	null	local

Le réseau Bridge est présent sur tous les hôtes Docker. Lors de la création d'un conteneur, si l'on ne spécifie pas un réseau particulier, le conteneur est connecté au Bridge « docker0 ». Ce réseau bridge permet de fournir un réseau par défaut, 172.17.0.0/16 par défaut, sur lequel seront connectés les conteneurs, ainsi qu'une passerelle par défaut, 172.17.0.1, gérée par l'ordinateur sur lequel est installé Docker pour accéder au reste du réseau et éventuellement à Internet.

En saisissant « ip a » dans la console Debian, on obtient ceci :



1

« ens18 » correspond à l'interface réseau de notre machine virtuelle Debian qui est connectée à l'hôte (le serveur Proxmox).

2

« docker0 » au réseau Docker « Bridge » créé automatiquement lors de l'installation de Docker (réseau par défaut pour les conteneurs).

3

Br-514b752... » correspond à un réseau « Bridge » créé spécialement pour des conteneurs qui doivent communiquer entre eux.

1. Le réseau de type « BRIDGE »

Docker, une fois installé, crée automatiquement un réseau nommé « **bridge »** connecté à l'interface réseau **docker0.**

Chaque nouveau conteneur Docker est automatiquement connecté à ce réseau sauf si un réseau personnalisé est spécifié. Le réseau bridge est le type de réseau le plus couramment utilisé. Il est limité aux conteneurs d'un hôte unique exécutant le moteur Docker.

Les conteneurs qui utilisent le driver « Bridge » <u>ne peuvent</u> <u>communiquer qu'entre eux</u>. Pour être accessibles depuis l'extérieur, <u>un mappage de port est obligatoire</u>.

Exemple de mappage de port lors de la création d'un conteneur <u>« HTTPD » (Apache)</u> :

docker run -tid -p 8000:80 --name web httpd

L'ajout de l'argument -p 8000:80 permet de rediriger les paquets du port hôte 8000 vers le port 80 du conteneur.

2. <u>Le réseau de type « None »</u>

3. Le réseau de type « Host »

C'est un type de réseau permettant <u>d'interdire toute communication interne et externe</u> <u>avec votre conteneur</u> car votre conteneur sera dépourvu de toute interface réseau (sauf l'interface loopback). Ce type de réseau peut être utile pour connecter un conteneur web à une base de données par exemple.

En mode « none », le conteneur n'est connecté à aucune interface réseau.

Ce type de réseau permet aux conteneurs d'utiliser la même interface réseau que l'hôte.

Il supprime donc l'isolation réseau entre les conteneurs. Les conteneurs seront donc accessibles de l'extérieur.

Il existe d'autres types de réseau sur Docker qui ne feront pas l'objet d'une présentation dans ce document (réseau de type « **Macvlan** » et réseau de type « **Overlay** ».

En mode « host », le conteneur utilise le même réseau que l'hôte. Il faut « exposer » un port pour accéder à un service conteneurisé.

LES PRINCIPALES COMMANDES LIEES A L'UTILISATION DES RESEAUX DOCKER

1. <u>Créer un réseau Docker nommé « monréseau » et lui affecter le type « Bridge »</u> :

docker network create --driver bridge monréseau

root@debian-docker:~# docker network create --driver bridge monréseau fa1a2f832b184d5c4df2870eab6297ca6955d60ddee63d76b0d8fdbb0b923cb0



Docker Host

Docker Host

5000

2. Inspecter un réseau Docker :

docker network inspect monréseau



Dans cet exemple, Docker a créé le réseau de type bridge « monréseau » avec un adressage IP de type **172.19.0.0/16** car il existait déjà un autre réseau bridgé en 172.18.0.0/16.

3. Lister les réseaux Docker présents :

docker network Is

root@debian-do	cker:~# docker	network ls	
NETWORK ID	NAME	DRIVER	SCOPE
36c710b4d6da	bridge	bridge	local
f65789398574	host	host	local
fa1a2f832b18	monréseau	bridge	local
514b752cc29d	nextcloud-aio	bridge	local
262c18388404	none	null	local

Liste des réseaux disponibles (bridge, host et none par défaut) plus les autres réseaux créés par l'utilisateur.

4. Créer un réseau de type « bridge » nommé « monréseau2 » avec un masque et une passerelle spécifiques :

docker network create -d bridge --subnet=172.16.0.0/16 --gateway=172.16.0.254 monréseau2

root@debian-docker:~# docker network create -d bridge --subnet=172.16.0.0/16 --gateway=172.16.0.254 monréseau2 13e2dc36901229e3ed3d9ed6b7ab9882a4f0f2807c76003ede71f41214e17edc

Si on inspecte le réseau avec « *docker inspect network monréseau2* », on constate que l'adressage IP demandé a bien été appliqué :

root@debian-docker:~# docker inspect monréseau2 [
<pre>{ "Name": "monréseau2", "Id": "13e2dc36901229e3ed3d9ed6b7ab9882a4f0f2807 "Created": "2023-03-18T12:10:09.754928908+01:00" "Scope": "local", "Driver": "bridge", "</pre>	c76003ede71f41214e17edc", ,
"EnableIPv6": false, "IPAM": { "Driver": "default", "Options": {}, "Config": [Interface réseau créée par l'utilisateur en mode bridge avec un masque et une passerelle spécifiques.
Subnet": "172.16.0.0/16", "Gateway": "172.16.0.254"	

5. Affecter un réseau à un conteneur :

Dans cet exemple, nous avons créé 2 conteneurs « Alpine » que nous relions à chacun de nos réseaux préalablement créés (« monréseau » et « monréseau2 ») :

docker run -tid --name alpine1 --network monréseau alpine

root@debian-docker:~# docker run -tid --name alpine1 --network monréseau alpine 64464298039f14054979e713d39a63ab2cb8ab08eea3ac40890f00ab4a833d2d

docker run -tid --name alpine2 --network monréseau2 alpine

root@debian-docker:~# docker run -tid --name alpine2 --network monréseau2 alpine e7780be877dd0d32849c5aa083af02d9e42eefe33a5e043d9286c553c6b14f77

6. <u>Vérification de l'affectation des conteneurs aux réseaux spécifiés</u> :

Si on lance la commande « *docker inspect monréseau* » on constate que seul le conteneur « alpine1 » est bien relié à ce réseau :



La commande « *docker inspect monréseau2* » permet de constater que le conteneur « alpine2 » est lui relié à ce réseau <u>avec le masque et la passerelle définis préalablement</u> pour ce réseau :



7. Déconnecter un conteneur de son réseau :

Dans cet exemple, nous déconnectons nos conteneurs de leurs réseaux respectifs :

docker network disconnect monréseau alpine1 docker network disconnect monréseau2 alpine2



© TUTOS-INFO.FR – INSTALLER ET UTILISER DOCKER (CLI)

8. Supprimer un réseau Docker :

docker network rm monréseau

root@debian-docker:~#	docker	network	rm	monréseau
monréseau				

Si on liste les réseaux présents, on constate que le réseau « monréseau » a été supprimé : docker network ls

root@debian-do	cker:~# docker	network ls	
NETWORK ID	NAME	DRIVER	SCOPE
36c710b4d6da	bridge	bridge	local
f65789398574	host	host	local
2384e0f80594	monréseau2	bridge	local
514b752cc29d	nextcloud-aio	bridge	local
262c18388404	none	null	local

9. Reconnecter un conteneur au réseau « bridge » par défaut :

Si vous avez déconnecté un conteneur d'un réseau spécifique et que vous souhaitez le reconnecter au réseau « bridge » par défaut de Docker, il faudra exécuter la commande suivante :

docker network connect bridge alpine1

root@debian-docker:~# docker network connect bridge alpine1

Le conteneur « alpine1 » a bien été reconnecté sur le réseau « bridge » de Docker :



TP A EXECUTER (télécharger au préalable l'image « Alpine » avec docker pull alpine

N°	Tâche à réaliser	Commande à exécuter
1	Créez un réseau de type « bridge »	docker network createdriver bridge landocker1
	nommé « landocker1 »	
2	Vérifiez l'existence de votre réseau dans	docker network Is
	Docker	
3	Créez 2 conteneurs Alpine que vous	docker run -tidname alpine1network landocker1 alpine
	nommerez « alpine1 » et « alpine2 » et	docker run -tidname alpine2network landocker1 alpine
	connectez-les au réseau « landocker1 »	
4	Inspectez votre réseau « landocker1 » et	docker network inspect landocker1
	vérifiez les conteneurs connectés	

N°	Tâche à réaliser	Commande à exécuter
5	Exécutez le conteneur « alpine1 » et faites	docker exec alpine1 ip a
	afficher l'adresse IP	
6	Lancez un test de ping sur le conteneur	docker exec ping -c 4 172.xx.xx
	« alpine1 »	
7	Déconnectez le conteneur « alpine2 » du	docker network disconnect landocker1 alpine2
	réseau « landocker1 »	
8	Vérifiez, en l'inspectant, que le réseau	docker network inspect landocker1
	« landocker1 » n'a que le conteneur	
	« alpine1 » connecté	
9	Connectez le conteneur « alpine2 » à	docker network connect bridge alpine2
	l'interface « bridge » par défaut de Docker	
10	Exécutez le conteneur « alpine2 » pour	docker exec alpine2 ip a
	vérifier son adressage IP qui doit être sur	
	le réseau 172.17.xx.xx de Docker Bridge	
11	Faites un test de ping du conteneur	docker exec alpine2 ping 8.8.8.8
10	« alpine2 » vers le DNS 8.8.8.8	
12	Connectez-vous au shell du conteneur	docker exec -ti alpine1 sh
	« alpinel » et tentez de lancer un test de	
12	ping vers le conteneur « alpinez »	dockov notwork disconnect bridge alpine?
13	railes en sorte que les conteneurs	docker network alsconnect bridge alpine2
	« alpiner » et « alpinez » solent sur le	docker network connect landocker 1 alpinez
	tost do ping pour constator que los	ning 172 vy vy vy
	machines rénondent aux tests de ning	
14	Stopper les conteneurs « alpine1 » et	docker ston alnine1 alnine2
14	« alnine? »	
15	Supprimez les conteneurs « alnine1 » et	docker rm alpine1 alpine2
10	« alpine2 »	
16	Vérifiez que les conteneurs soient bien	docker ps -a
	supprimés et ne soient plus actifs	
17	Supprimez le réseau « landocker1 »	docker network rm landocker1
18	Vérifiez que le réseau « landocker1 » a	docker network Is
	bien été supprimé	
Créa	tion d'un mappage de port (exposition de p	ort pour un serveur web par exemple)
1	Téléchargez l'image « httpd » (image	docker pull httpd
	allégée du serveur web Apache)	
2	Créez le conteneur « web » depuis l'image	docker run -tid -p 8181:80name web httpd
	« httpd ». Ce conteneur sera exposé au	
	port 8181 de l'hôte qui redirigera vers le	
	port 80 du conteneur	
3	Listez les conteneurs actifs et vérifiez que	docker ps -a
	le port 8181 du conteneur « web » est	
	bien exposé	

CON	TAINER ID	IMAGE		COMMAND		CREATED		STATUS	
- P	ORTS								
		NAMES							
		INAMED							
556	b80e333fd	httpd		"httpd-foregroun	nd"	About a minute a	go	Up About a minute	2
0	.0.0.0:818	1->80/tcp,	:::8181->80/tcp					-p	
		web							

<u>Ajoutez une règle dans votre pare-feu pour ouvrir le port 8181</u>. Lancez votre navigateur et saisissez votre adresse WAN:8181 ; logiquement vous devriez voir s'afficher le message par défaut du serveur Apache !

