TUTORIEL

L'informatique par l'exemple

PROXMOX 8 Installer et utiliser l'hyperviseur



PROXMOX

SOMMAIRE

- **1. QU'EST-CE QUE PROXMOX ?**
- 2. LES DIFFERENTS TYPES DE VIRTUALISATION
- 3. QUEL MATERIEL POUR FAIRE FONCTIONNER PROXMOX ?
- 4. INSTALLER PROXMOX 8
 - a. Installation à partir du fichier « ISO » officiel
 - b. Installation à partir d'une machine Debian 12.1
- 5. DECOUVRIR L'INTERFACE DE GESTION DE PROXMOX 8
- 6. LA GESTION DU RESEAU SUR PROXMOX 8
- 7. CREER UNE MACHINE VIRTUELLE SUR PROXMOX 8
- 8. METTRE A JOUR PROXMOX



© tutos-info.fr - 08/2023



UTILISATION COMMERCIALE INTERDITE

PROXMOX VIRTUAL ENVIRONNEMENT (PVE) est une solution de virtualisation libre de type « bare metal » (licence AGPLv3) basée sur l'hyperviseur Linux KVM, et offre aussi une solution de containers avec LXC. Elle propose un support payant.

Le packaging de Proxmox VE est fourni sur une image ISO (mais il est possible de l'installer à partir d'une machine fonctionnant sur Debian. L'installateur fourni par Proxmox configure tout ceci :

- Système d'exploitation complet (Debian 12 Stable 64 bits)
- Partitionnement de disque dur avec LVM2
- Support de LXC (containers) et du module KVM (virtualisation complète)
- Outils de sauvegarde et de restauration
- Interface web d'administration et de supervision
- Fonctions de **clustering** (permet la migration à chaud des machines virtuelles d'un serveur physique à un autre via un stockage partagé de type « SAN » ou « **Ceph** ».

Proxmox 8 propose 2 types de virtualisation :

- La virtualisation matérielle (ou complète) dite « KVM » : permet la virtualisation de tout système d'exploitation sur des processeurs d'architectures x86_64 disposant des technologies Intel VT ou AMD-V.
- La virtualisation par container dite « LXC » : permet la création d'instances de système d'exploitation isolées (Linux uniquement). On parle de « conteneurs ». Cette solution est plus performante (consomme moins de ressources) qu'une virtualisation matérielle.
- Proxmox est gratuit mais le support est payant.

2 – LES DIFFERENTS TYPES DE VIRTUALISATION

La virtualisation de machines est le premier type de virtualisation rencontré. Cette technique implique le regroupement de plusieurs machines virtuelles sur un seul **serveur physique**, à l'aide d'une couche logicielle. Chacune des **machines virtuelles** créées agit ensuite de manière autonome et isolée en exécutant son propre système d'exploitation et ses applications.

Ce type de virtualisation repose sur un « hyperviseur » (serveur physique) sur lequel est installé un système permettant de virtualiser des machines et qui assurera la gestion des différents OS invités.

Il existe deux types d'hyperviseurs (voir schéma explicatif page suivante) :

- l'hyperviseur de type 1, ou « bare metal » : il opère directement sur le hardware et devient de ce fait l'outil de contrôle du système d'exploitation. Les OS invités s'exécutent alors par-dessus cet hyperviseur. Proxmox et ESXi sont 2 hyperviseurs de type 1 parmi les plus connus.
- l'hyperviseur de type 2, ou « host metal » : il fonctionne à l'intérieur d'un autre système d'exploitation. C'est le cas du logiciel Virtualbox ou de VMWare Player.

LES DIFFERENTS TYPES DE VIRTUALISATION

MACHINES VIRTUELLES	VM VM VM	VM VM VM	MACHINES VIRTUELLES
VIRTUALBOX - VMWARE	HYPERVISEUR TYPE 2	HYPERVISEUR TYPE 1	PROXMOX - ESXi
WINDOWS 10 ou 11	OS		
MACHINE PHYSIQUE	HARDWARE	HARDWARE	MACHINE PHYSIQUE

3 – QUEL MATERIEL POUR FAIRE FONCTIONNER PROXMOX ?

Pour fonctionner correctement, Proxmox nécessite la configuration minimale suivante :

- CPU 64 bits (Intel EM64T ou AMD64), microprocesseur multi-cœur recommandé (Intel Xeon par exemple)
- Carte-mère et BIOS compatible Intel VT/AMD-V (pour le support de la virtualisation par KVM)
- Beaucoup de RAM (si des machines Windows sont virtualisées, un minimum de 32 Go est nécessaire)
- RAID matériel avec batterie pour sauvegarder les données
- Des disques durs rapides (SSD recommandés)
- Si possible, 2 cartes réseau ou plus (surtout si un stockage partagé de type « Ceph » est configuré)

4 – INSTALLER PROXMOX 8

Pour installer Proxmox 8 vous avez 2 possibilités :

- Utiliser l'image « ISO » officielle qui automatise l'installation de l'hyperviseur
- Installer l'hyperviseur depuis une machine Debian 12.1 nouvellement installée

a) Installation à partir de l'image ISO officielle (méthode simple) :

- Accédez au site de téléchargement officiel en cliquant le lien suivant : <u>https://proxmox.com/en/downloads</u>
- Dans la catégorie « Proxmox Virtual Environment », cliquez sur « Download » :

Proxmox VE 8.0 ISO Installer			
Version	File Size	Last Updated	Download
8.0-2	1.11 GB	June 22, 2023	
SHA256SUM			Torrent
e2b27648a8a91c0da1e8e718882a5ff87a8	f054c4dd7e0ea1d8af85125d82812		

Une fois le fichier ISO téléchargé, vous devez <u>créer une clé USB bootable</u> à l'aide de **Balena Etcher**. Balena Etcher est un utilitaire gratuit qui est téléchargeable ici : <u>https://etcher.balena.io/</u>

- Installez Balena Etcher sur votre ordinateur. Une fois l'installation de Balena Etcher effectuée, insérez une clé USB vierge de 16 Go dans un port USB de votre ordinateur et cliquez le bouton « Flash from file ».
- Sélectionnez le fichier « ISO » Proxmox préalablement téléchargé et lancez la création de la clé bootable.



Une fois la clé USB bootable créée, insérez-la dans un port USB de la machine sur laquelle vous souhaitez installer Proxmox et réglez le Bios pour qu'il démarre sur la clé USB ; l'assistant d'installation de Proxmox 8 s'affiche :



Par défaut le mode « **Graphical** » est sélectionné. Vous pouvez le laisser afin d'avoir un assistant d'installation en mode graphique qui sera plus simple à paramétrer.

- Appuyez sur la touche « Entrée » de votre machine pour lancer l'installation en « mode Graphical ».
- Faites descendre le contrat de licence jusqu'à la fin et acceptez-le en cliquant le bouton « I agree » :

END USER LICENSE AGREEMENT (EULA)

 4. Intellectual Property Rights. The Programs and each components are owned by Proxmox and other licensors and are protected under copyright law and under other laws as applicable. The "Proxmox" trademark and the Proxmox company logo are registered trademarks of Proxmox in Austria and other countries. This EULA does not permit you to distribute the Programs or their components using Proxmox's trademarks, regardless of whether the copy has been modified. Title to the Programs and any component, or to any copy, modification, or merged portion shall remain with Proxmox and other licensors, subject to the applicable license. 5. Third Party Software. Proxmox may distribute third party software with the Programs. These third party programs are provided as a convenience to you, and are subject to their own license terms. If you do not agree to the applicable license terms for the third party software programs, then you may not install them. 6. Export Regulation. You warrant that you understand that the Programs and their components may be subject to export controls under the Austrian Export Administration Regulations. 7. Other terms. If any provision of this EULA is held to be unenforceable, the enforceability of the remaining provisions shall not be affected. Any claim, controversy or dispute arising under or relating to this EULA shall be governed by the laws of Austria (Europe), without regard to any conflict of laws provisions. Copyright © 2013-2023 Proxmox Server Solutions GmbH. All rights reserved. "Proxmox" and the Proxmox for a control such trademarks of Proxmox for their respective owners. 	Faites dérouler le contrat de licence jusqu'à la fin et cliquez le bouton « l agree » pour lancer le processus.
	Previous I agree

Sélectionnez, dans la fenêtre suivante, le disque sur lequel le système sera installé et cliquez le bouton
 « Next » :

Target Harddisk: /dev/sda (50.00GiB, VMware Virtual S) ▼ Options	l'hyperviseur Proxmox installera son système d'exploitation.
	Previous

• Dans la rubrique « Country », saisissez « France » et cliquez le bouton « Next » :

Country	France	Indiquez	« France »	au	niveau	de	la	
Time zone	Europe/Paris 🔻	rubrique «	« Country ».	aa		üč		
Keyboard Layout	French 💌							
					Previ	ous		Next

- Saisissez le mot de passe qui sera attribué au compte « root » (super utilisateur) de Proxmox et indiquez un compte mail valide (qui vous permettra de recevoir différentes notifications en lien avec votre serveur Proxmox).
- Cliquez le bouton « Next » :

Password	Saisissez le mot de passe que vous souhaitez
Confirm	affecter au compte « root ». Ne l'oubliez pas, il sera demandé pour vous connecter à
Email toto@toto.com	l'interface de Proxmox ulterleurement !
	Previous

- Saisissez, dans la fenêtre ci-dessous, le « Hostname (FQDN) », c'est-à-dire le nom qui sera attribué à votre hyperviseur (ici nous l'avons nommé tout simplement « **Proxmox.local** »). Les adresses IP sont normalement directement affectées par votre box via le service DHCP mais il est possible de les modifier le cas échéant.
- Cliquez le bouton « Next » une fois les paramètres saisis :



• Vérifiez votre configuration et, si tout est correct, cliquez le bouton « **Install** » pour lancer l'installation complète de l'hyperviseur Proxmox sur votre machine :

	Summary			
Please confirm the dis begin to partition your d	played information. Once you press the rive(s) and extract the required files.	Install button, the installer will		
Option	Value			
Filesystem:	ext4			
Disk(s):	/dev/sda			
Country:	France			
Timezone:	Europe/Paris			
Keymap:	fr			
Email:	toto@toto.com			
Management Interface:	ens33			
Hostname:	Proxmox			
IP CIDR:	192.168.172.100/24	Si les paramètres affichés son	t corrects,	
Gateway:	192.168.172.130	lancez l'installation de l'hype	rviseur en	
DNS:	192.168.172.130	cliquant le bouton « Install ».		
	A description like and a first a first of the second se	te lle time		
	Automatically reboot after successful in:	stallation		L
			Previous	Install

Une fois l'installation réalisée, l'écran de votre machine serveur affiche ceci :



Pour administrer votre hyperviseur Proxmox, on utilise une interface graphique via un navigateur :

- Lancez un navigateur et saisissez l'adresse IP de votre serveur avec le port « 8006 », par exemple : <u>https://192.168.172.130:8006</u> (adaptez l'adresse IP en fonction des paramètres qui ont été précédemment saisis) et validez ; un message d'alerte du certificat auto-signé de Proxmox s'affiche (c'est normal, pas d'inquiétude) ; cliquez sur le bouton « Paramètres avancés ».
- Cliquez ensuite sur « Continuer vers le site... » :

<u>Continuer vers le site 192.168.172.100 (dangereux)</u>



La fenêtre de connexion à la console d'administration de l'hyperviseur s'affiche (voir ci-dessous) :

- Sélectionnez la langue « Français Français »)
- Cochez la case « Enregistrer le nom d'utilisateur » (facultatif)
- Saisissez « root » dans le nom d'utilisateur
- Saisissez le mot de passe de l'utilisateur « root » (celui défini au moment de l'installation)
- Cliquez le bouton « **Connexion** » :

Connexion au serveur Proxmox VE					
Nom d'utilisateur:	root	(💦			
Mot de passe:					
Royaume:	Linux PAM standard authentication				
Langue:	Français - Français	~			
	Enregistrer le nom d'utilisateur: 🔽	Connexion			

Etant donné que nous n'avons pas de support payant, Proxmox affiche une alerte. Cliquez simplement le bouton « **OK** » pour passer outre :

Aucun abonnement en cours de valité	\otimes
You do not have a valid subscription for this server. Please visit <u>www.proxmox.com</u> to get list of available options.	a
ΟΚ	

L'interface d'accueil de Proxmox s'affiche :

	8.0.3 Rechercher				Documenta	tion 🖵 Créer u	ne VM 🜍 Créer u	in conteneur	💄 root@parn 🗸
Vue serveur 🗸 🔅	Centre de données								 Aide
✓ I Centre de données ✓ Proxmox						(Rechercher:		
localnetwork (Proxmox)	Q Rechercher	Туре ↑	Description	Utilisation	Utilisation	Utilisation	Durée de fon	Utilisation .	Utilisation
Sel local (Proxmox)	Résume	b node	Proxmox	11.9 %	31.1 %	1.0% of 2	00:15:20		
Elliocal-ivm (Proxmox)	Notes	sdn	localnetwork (Proxmox)						
	Grappe de serveurs	Storage	local (Proxmox)	11.9 %					
	Q Ceph	Storage	local-lvm (Proxmox)	0.0 %					
	Options								
	Stockage								
	Sauvegarde								
	13 Réplication								
	Permissions	-							
	Utilisateurs								

Proxmox est maintenant prêt à l'emploi (voir pages suivantes pour la prise en main et l'utilisation de l'hyperviseur).

b) Installation de Proxmox 8 à partir d'une machine Debian 12.1 (pour utilisateur averti) :

L'hyperviseur Proxmox est basé sur la distribution Debian ; il est donc possible d'installer l'hyperviseur Proxmox à partir d'une machine Debian, sans utiliser le fichier « ISO » officiel mais en utilisant les dépôts officiels.

Dans cette étape, <u>nous présentons la méthode d'installation de Proxmox 8 depuis une machine Debian 12.1</u> fraîchement installée. Pour réaliser l'installation via cette méthode, commencez par télécharger l'image « ISO » officielle de Proxmox de la manière suivante :

- Accédez au site de téléchargement officiel en cliquant le lien suivant : https://proxmox.com/en/downloads
- Dans la catégorie « Proxmox Virtual Environment », cliquez sur « Download » :

Version File Size Last Updated Download	Proxmox VE 8.0 ISO Installer				
8.0-2 1.11 GB June 22, 2023 SHA256SUM e2b27648a8a91c0da1e8e718882a5ff87a8f054c4dd7e0ea1d8af85125d82812	Version 8.0-2 SHA256SUM e2b27648a8a91c0da1e8e718882a5ff87a8	File Size 1.11 GB f054c4dd7e0ea1d8af85125d82812	Last Updated June 22, 2023	• L	Download Torrent

Lors de l'installation, notre machine Debian n'a pas été configurée avec une IP statique mais en DHCP. Notre box a affecté une adresse IP dynamique à notre machine. <u>Pour installer Proxmox, nous allons devoir configurer notre machine Debian avec une IP fixe</u>.

VERIFICATION DE L'ADRESSE IP DE LA MACHINE DEBIAN (OBTENUE VIA DHCP)

• Saisissez « ip a » afin d'obtenir l'adresse IP obtenue via le serveur DHCP (votre box par exemple) :



CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP SUR LA MACHINE DEBIAN

- Saisissez nano /etc/network/interfaces
- Modifiez votre fichier de configuration réseau ; ici, nous avons repris l'adresse IP attribuée par DHCP :



- Une fois la saisie effectuée, faites CTRL + X
- Répondez « Yes » ou « Oui » et faites entrée

CONFIGURATION DU FICHIER « HOSTS »

• Saisissez « hostname -f » pour afficher le nom de votre machine (nom saisi lors de l'installation)

root@proxmox:~# hostname –f proxmox

Ici, notre machine Debian est nommée « proxmox »

• Editez le fichier « hosts » de votre machine Debian en saisissant « nano /etc/hosts » :

root@proxmox:~# nano /etc/hosts

• Apportez les modifications suivantes à votre fichier « hosts »

127.0.0.1	<u>localhost</u>		
#127.0.1.1	proxmox		
192.168.4.103	proxmox_	•	
# The following ::1 localhos ff02::1 ip6–allr ff02::2 ip6–allr	lines are t ip6–loc odes routers	desirable for alhost ip6–loop	IPv6 capable h back

1 – Commentez la ligne « 127.0.1.1 »

2 – Ajoutez une ligne avec l'adresse IP statique affectée à votre machine Debian et indiquez le nom d'hôte de cette machine (voir précédente « hostname -f » pour connaître le nom exact de la machine Debian).

- Validez les modifications (CTRL + X) « Yes » ou « Oui » et faites Entrée
- Redémarrez la machine Debian (« reboot »)

AJOUT DU « REPOSITORY » PROXMOX-VE DANS LE FICHIER « SOURCES.LIST.D »

• Saisissez la commande suivante :

echo "deb [arch=amd64] http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-nosubscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list

AJOUT DE LA CLE « GPG » AU REPOSITORY

• Saisissez la commande suivante (attention le « -O » correspond à un o majuscule et non un zéro) :

wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bookworm.gpg -0
/etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bookworm.gpg

Patientez le temps du téléchargement de la clé GPG :



La clé « gpg » est téléchargée. Nous pouvons la vérifiez en saisissant la commande suivante :

sha512sum /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bookworm.gpg

Vous devez obtenir le résultat suivant : vérifiez bien que votre clé GPG correspond à celle-ci :

MISE A JOUR DU SYSTEME

Afin que votre machine Debian tienne compte des modifications, lancez la mise à jour des paquets :

Saisissez la commande « apt update » et validez pour lancer la recherche des nouveaux des paquets :



Saisissez la commande « apt dist-upgrade » pour mettre à jour les nouveaux paquets (Proxmox ici) :



Pour lancer l'installation des paquets « proxmox-ve », nous pouvons exécuter la commande suivante :

apt install proxmox-ve

De nombreux paquets sont téléchargés ; patientez !

Réception de :40 http://download.proxmox.com/debian/pve	bullseye/pve-no-subscription ar
uster–perl all 7.2–1 [24,7 kB]	
Réception de :41 http://download.proxmox.com/debian/pve	bullseye/pve-no-subscription ar
f–server–perl amd64 1.1–2 [7 492 B]	
Réception de :42 http://download.proxmox.com/debian/pve	bullseye/pve-no-subscription ar
er amd64 7.2–1 [115 kB]	
Réception de :43 http://download.proxmox.com/debian/pve	bullseye/pve-no-subscription ar
cess-control all 7.2–2 [67,1 kB]	
Réception de :44 http://download.proxmox.com/debian/pve	bullseye/pve-no-subscription ar
uster–api–perl all 7.2–1 [45,1 kB]	
Réception de :45 http://download.proxmox.com/debian/pve	bullseye/pve-no-subscription ar
-perl amd64 1.2–1 [8 916 B]	
Réception de :46 http://download.proxmox.com/debian/pve	bullseye/pve-no-subscription ar
ackup–client amd64 2.2.3–1 [2 583 kB]	
Réception de :47 http://deb.debian.org/debian bullseye/r	main amd64 libwbclient0 amd64 2:
1~deb11u3 [312 kB]	
Réception de :48 http://deb.debian.org/debian bullseye/r	main amd64 python3–ldb amd64 2:2
1 [46,3 kB]	
Réception de :49 http://deb.debian.org/debian bullseye/r	main amd64 python3–talloc amd64
7,4 KB]	
Réception de :50 http://deb.debian.org/debian bullseye/r	main amd64 samba−libs amd64 2:4.
deb11u3 [5 771 kB]	
5% [50 samba–libs 2 075 Β/5 771 kB 0%] [46 proxmox–backι	up–client 987 kB/2 583 kB 38%]_

A un moment, l'installeur demande s'il faut configurer un serveur de messagerie (pour des alertes « smart » par exemple). Ici, nous ne l'installons pas en sélectionnant « Pas de configuration » et en faisant Entrée :

Veuillez choisir la configura besoins. Pas de configuration : Devrait être choisi pour la. Site Internet : L'envoi et la réception s'e	Postfix Configuration tion type de votre serveur de messag isser la configuration actuelle inch	gerie la plus adaptée à vos hangée.
Site Internet avec un smarth Les messages sont reçus dir messages sortants sont envoyé: Système satellite : Tous les messages sont envoy Local uniquement : Le seul courrier géré est lo en réseau. Configuration type du serveur	ost : ectement en SMTP ou grâce à un util: s en utilisant un smarthost. gés vers une autre machine, nommée u e courrier pour les utilisateurs loc de messagerie : <mark>Pas de configuration Site Internet Internet avec un « smarthost »</mark>	itaire comme fechtmail. Les Si vous souhaitez indiquer une adresse de messagerie qui vous permettra de recevoir des alertes smart de votre serveur, sélectionnez l'option « Site Internet » et indiquez les paramètres de votre serveur de messagerie (paramètres smtp).
<0k>	Système satellite Local uniquement <annu.< td=""><td>ler></td></annu.<>	ler>

Dépaquetage de proxmox-backup-restore-image (0.3.1) ... Sélection du paquet proxmox-mini-journalreader précédemment désélectionné.

Il faut maintenant patienter le temps du « dépaquetage » :



Une fois l'opération terminée, on redémarre la machine Debian (« reboot »).

La machine redémarre et nous obtenons l'affiche du panneau d'accueil de Proxmox (étant donné que nous n'avons pas configuré de serveur de messagerie, vous aurez un message d'erreur qui est sans importance ici) :



SUPPRESSION DU « DEBIAN KERNEL »

Vous pouvez maintenant supprimr le Debian Kernel de base en saisissant la commande suivante :

```
apt remove linux-image-amd64 'linux-image-6.1*'
```

MISE A JOUR DU GRUB

• Mettez à jour le « grub » en saisissant la commande « update-grub » :

root@proxmox:~# update-grub_

Au redémarrage de la machine, on voit que le kernel Debian a été supprimé au profit de Proxmox-VE :

	GNU GRUB	version 2.04-20
*Proxmox VE GNU/Linux Advanced options for	Proxmox VE	GNU/Linux

Votre Proxmox est prêt. Pour y accéder, lancez un navigateur et connectez-vous en « root » :

Mon sécurisé | https://192.168.4.103:8006/

Le message d'alerte du certificat auto-signé de Proxmox s'affiche (c'est normal, pas d'inquiétude) ; cliquez sur le bouton « **Paramètres avancés** » et cliquez ensuite sur « **Continuer vers le site**… » :

La fenêtre d'identification à l'interface d'administration de l'hyperviseur s'affiche :

- Sélectionnez la langue « Français Français »)
- Cochez la case « Enregistrer le nom d'utilisateur » (facultatif)
- Saisissez « root » dans le nom d'utilisateur
- Saisissez le mot de passe de l'utilisateur « root » (celui défini au moment de l'installation)
- Cliquez le bouton « **Connexion** » :

Connexion au serveur Proxmox VE

Nom d'utilisateur:	root	
Mot de passe:	•••••	
Royaume:	Linux PAM standard authentication	
Langue:	Français - Français	\sim
	Enregistrer le nom d'utilisateur: 🔽 Connex	ion

Etant donné que nous n'avons pas de support payant, Proxmox affiche une alerte. Cliquez simplement le bouton « **OK** » pour passer outre :



L'interface d'accueil de Proxmox s'affiche :

	8.0.3 Rechercher				Documenta	tion 🖵 Créer u	ne VM 🜍 Créer u	n conteneur	root@parn ~
Vue serveur 🗸 📀	Centre de données								O Aide
V≣ Centre de données		Rechercher:							
localnetwork (Proxmox)		Туре↑	Description	Utilisation	Utilisation	Utilisation	Durée de fon	Utilisation	Utilisation
	Resume	🧓 node	Proxmox	11.9 %	31.1 %	1.0% of 2	00:15:20		
≝∐local-lvm (Proxmox)	D Notes	sdn	localnetwork (Proxmox)						
	Grappe de serveurs	🥃 storage	local (Proxmox)	11.9 %					
	(n) Ceph	Storage	local-lvm (Proxmox)	0.0 %					
	Options								
	Stockage								
	Sauvegarde								
	Réplication								
	Permissions -								
	Utilisateurs								

Proxmox est maintenant prêt à l'emploi (voir pages suivantes pour la prise en main et l'utilisation de l'hyperviseur).

5 – DECOUVRIR L'INTERFACE DE GESTION DE PROXMOX 8

LA FENETRE DE CONNEXION

Au moment de la connexion, vous avez 2 possibilités :

- Vous connecter en tant que « root » dans le royaume « Linux PAM »
- Vous connecter en tant qu'utilisateur dans le royaume « PVE » (il faut avoir créé un utilisateur avant)

Lors de la 1^{ère} connexion, on choisit de se connecter en « **root** » avec le mot de passe défini lors de l'installation et on clique sur le bouton « **Connexion** » :

Connexion au serveur Proxmox VE						
Nom d'utilisateur:	root	Connexion av au compte «	vec le « root » et le mot de passe associé root » (défini à l'installation).			
Mot de passe:			Le compte « root » (super utilisateur Debian) se connecte au royaume PAM.			
Royaume:	Linux PAM standard authentication					
Langue:	Français - Français					
	Enregistrer le	nom d'u	tilisateur: 🔽 Connexion			

Pour vous connecter au Royaume « Proxmox VE », <u>il faut, au préalable, créer des utilisateurs dans l'hyperviseur à partir</u> <u>du compte « root »</u>. La création d'utilisateurs permet <u>d'affecter des permissions</u> aux différents utilisateurs (création de VM, gestion du stockage, etc...).

Connexion au serveur Proxmox VE					
Nom d'utilisateur:					
Mot de passe:					
Royaume:	Proxmox VE authentication server	~			
Langue:	Français - Français	~			
	Enregistrer le nom d'utilisateur: 🖂	Connexion			

La connexion au royaume « Proxmox VE » nécessite la création, avec le compte « root », d'utilisateurs et de groupes. En créant des groupes et des utilisateurs vous pouvez gérer les permissions accordées à chacun (création de machines virtuelles, gestion du stockage, etc...).

L'ECRAN D'ACCUEIL DE PROXMOX

Etant donné que nous n'avons pas de support payant, Proxmox affiche une alerte. Cliquez simplement le bouton « **OK** » pour passer outre :



L'interface de gestion de Proxmox s'affiche par défaut en mode « Vue Serveur » :

	3.0.3 Rechercher				Documenta	tion 🖵 Créer u	ne VM 🌍 Créer u	in conteneur	💄 root@pam 🗸
Vue serveur 🗸 🔅	Centre de données								Ø Aide
✓ E Centre de données ✓ Proxmox							Rechercher:		
localnetwork (Proxmox)		Туре ↑	Description	Utilisation	Utilisation	Utilisation	Durée de fon	Utilisation .	. Utilisation
local (Proxmox)		🧑 node	Proxmox	11.9 %	31.1 %	1.0% of 2	00:15:20		
E∐local-Ivm (Proxmox)	D Notes	sdn	localnetwork (Proxmox)	Inetwork (Proxmox)					
	Grappe de serveurs	🛢 storage	local (Proxmox)	(Proxmox) 11.9 % -Ivm (Proxmox) 0.0 %					
	M Ceph	Storage	local-lvm (Proxmox)						
	Options								
	Stockage								
	Sauvegarde						ov o o o		
	Réplication		INTERFA	CE DE GES	GESTION DE PROXMOX 8.0.3				
	Permissions -								
	Utilisateurs								

A PROPOS DE LA « VUE SERVEUR » DE L'INTERFACE PROXMOX

La « **Vue Serveur** » s'affiche par défaut lorsque vous vous connectez à Proxmox. Cette vue permet d'administrer votre hyperviseur. En cliquant sur le nom de votre hyperviseur (ici « Proxmox ») vous affichez un menu sur la droite :

	wironment 8.0.3 Recherch	er				
Vue serveur 🗸 🌣	Nœud 'Proxmox'	Résumé : affiche les caractéristiques de votre				
Centre de données		hyperviseur (processeur, RAM, ressources matérielles).				
Proxmox	Q Rechercher					
iccalnetwork (Proxmox)	Résumé	Shell : affiche une console permettant de saisir des commandes linux directement dans l'hyperviseur				
🛢 🗌 local-lvm (Proxmox)	Notes	commandes mux directement dans r hypervisedi.				
	>_ Shell	Système : permet, entre autre, de configurer les				
	o Système	interfaces réseau (physiques et virtuelles).				
La « Vue Serveur » affiche de nombreuses possibilités	≓ Réseau	Réseau : nermet d'accéder à la configuration réseau de				
d'administration lorsque	Certificats	Proxmox.				
vous cliquez sur le nom de	ONS					
l'hyperviseur.	Hôtes	Disques : permet de gérer le stockage sur votre hyperviseur (ajout de disques, gestion des volumes).				
	Options					
	O Heure					

6 – COMPRENDRE LA PARTIE RESEAU DE PROXMOX 8

La configuration réseau de Proxmox est gérée depuis la « Vue Serveur » en cliquant sur le nom de l'hyperviseur (ici « Proxmox ») et en déployant « Système » et « Réseau » :

<u>Configurat</u>	tion réseau de ba	ase de Pr	<u>oxmox</u> :	La car référe	carte réseau physique de votre serveur Proxmox peut être érencée sous le nom « eno1 » ou « enp1s » ou autre.				
Nom 个	Туре	Actif	Démarr	Gère le	Ports/escla	Mode d'agr	CIDR	Passerelle	
ens33	Carte réseau	Oui	Non	Non					
vmbr0	Linux Bridge	Oui	Oui	Non	ens33		192.168.172.100/24	192.168.172.130	

« ens33 » correspond à <u>l'interface réseau physique</u> de votre serveur. Il s'agit, ici, de la carte réseau physique sur laquelle vous vous êtes connecté(e) pour accéder à votre serveur Proxmox. Souvent, la carte physique est identifiée par « enpsxxx ou eno1 » (si vous avez plusieurs cartes réseau physiques, elles seront identifiées avec « eno2 », « eno3 », etc...).

« vmbr0 » <u>est une interface qui a été automatiquement configurée lors de l'installation de Proxmox</u> et correspond à une <u>interface réseau virtuelle sur laquelle vous connecterez vos futures machines virtuelles</u>.

On constate que l'interface réseau virtuelle « vmbr0 » est bien connectée à la carte physique du serveur « ens33 » puisque le « Ports/Esclaves » est bien « ens33 » ici.

Nom ↑	Туре	Actif	Démarr	Gère le	Ports/escla	Mode d'agr	CIDR	Passerelle
ens33	Carte réseau	Oui	Non	Non				
vmbr0	Linux Bridge	Oui	Oui	Non	ens33		192.168.172.100/24	192.168.172.130

Cette interface réseau virtuelle « vmbr0 » est connectée en « **mode pont** » sur l'interface physique du serveur ce qui fait que les machines virtuelles auront un accès à internet via la passerelle (qui correspond à votre box). Il est possible de créer de nouvelles interfaces réseau virtuelles (selon l'environnement réseau à mettre en place) en cliquant sur le bouton « Créer » (cette partie ne sera pas étudiée ici).

ACCES MANUEL AU FICHIER DE CONFIGURATION RESEAU

Pour accéder à la configuration manuelle du réseau, vous pouvez procéder ainsi :

- Dans la « Vue Serveur », cliquez sur le nom de l'hyperviseur et sur « Shell »
- Saisissez la commande suivante :

root@proxmox:~# nano /etc/network/interfaces

Voici le fichier de configuration réseau par défaut :

auto lo

auto vmbr0

iface lo inet loopback iface ens33 inet manual

iface vmbr0 inet static

L'interface réseau physique « ens33 » est en mode « manual » : une IP fixe a été configurée lors de l'installation.

Une interface réseau virtuelle « vmbr0 » a été configurée. Les futures machines virtuelles y seront connectées en « mode pont » afin qu'elles puissent accéder à Internet via l'interface physique « ens33 ».

Adresse IP (fixe) de notre hyperviseur Proxmox

bridge-ports ens33 bridge-stp off bridge-fd 0

address 192.168.172.100/24 gateway 192.168.172.130

7 – CREER UNE MACHINE VIRTUELLE AVEC PROXMOX 8

AJOUT D'UN FICHIER ISO DANS LA BANQUE DE DONNEES DE PROXMOX

Avant de lancer la création de votre première machine virtuelle, il est nécessaire de télécharger le « **fichier ISO** » nécessaire dans la banque de données de Proxmox. Par exemple, si nous souhaitons installer une machine virtuelle Debian, il nous faut le fichier d'installation du système que nous trouvons sur le site officiel de Debian :

- Lancez votre navigateur et saisissez, dans la barre de recherche, « Obtenir Debian »
- Cliquez le lien « Image ISO « netinst » pour PC 64 bits » pour télécharger le fichier ISO sur votre ordinateur :



Une fois le fichier ISO téléchargé sur votre ordinateur, **il faut l'importer dans la banque de données de votre hyperviseur Proxmox**. Il existe 2 procédés d'importation d'un fichier ISO dans Proxmox : soit à partir d'un fichier ISO situé sur votre ordinateur, soit directement à partir d'un lien officiel de téléchargement.

a) Importation d'un fichier ISO enregistré sur votre ordinateur :

- Dans la « Vue Serveur », cliquez sur le nom de l'hyperviseur (ici « Proxmox »)
- Cliquez sur « Local » et « Images ISO » :



• Cliquez le bouton « Téléverser » et sélectionnez sur votre ordinateur le fichier ISO à importer dans Proxmox :

Stockage 'local' sur le nœud 'Proxmox'								
Résumé	Téléverser	Télécharger depuis l'URL						
Sauvegardes	Nom							
Images ISO								
⊘ Images ISO								

Une fois le fichier importé dans la banque de données, il s'affiche parmi les images ISO de Proxmox. Vous pouvez maintenant lancer la création de votre première machine virtuelle.

b) Importation d'un fichier ISO depuis un lien de téléchargement :

- Dans la « Vue Serveur », cliquez sur le nom de l'hyperviseur (ici « Proxmox »)
- Cliquez sur « Local » et « Images ISO » :



• Cliquez le bouton « Télécharger depuis l'URL » :

Stockage 'local' sur le nœud 'Proxmox'						
Résumé	Téléverser	Télécharger depuis l'URL				
Sauvegardes	Nom					
Images ISO						

- Coller le lien de téléchargement du fichier ISO dans la rubrique « URL » (ici Debian 12.1)
- Donnez un nom valide à votre fichier ISO (nom de la distribution par exemple) avec « .iso » après le nom du fichier ISO et lancez l'importation du fichier ISO en cliquant le bouton « Télécharger » :

Télécharger dep	ouis l'URL On coll	e ici le lien de téléchargeme	ent officiel de l'ISO
URL:	https://cdimage.debia	n.org/debian-cd/current/arr	nd64/iso-cd/de URL de requête
Nom de fichier:	debian12-1.iso	Pensez à indiquer « .iso » a	à la suite du nom de fichier
Taille du fichier:	-	Type MIME:	-
			Avancé Télécharger
	ual Environment 8.0.3 Rechercher		
Vue serveur	Stockage 'local' sur le nœud 'P	roxmox'	Les fichiers ISO présents su
✓ E Centre de données ✓ Normox	Résumé	Téléverser Télécharger depuis l'URL	l'hyperviseur s'affichent dar
localnetwork (Proxmo	ox) 🖺 Sauvegardes	Nom	« Local » et « Images ISO ».
local (Proxmox)	Images ISO	debian12-1.iso	
	Modèles de conteneurs		

CREATION D'UNE MACHINE VIRTUELLE

Depuis la « Vue Serveur » :

- Faites un clic droit sur le nom de votre hyperviseur (ici « Proxmox »)
- Cliquez sur « **Créer une VM** » :



Pour lancer la création de votre machine virtuelle sur l'hyperviseur Proxmox, il faut faire un clic droit sur le nom de votre hyperviseur (ici « Proxmox ») et cliquer sur « Créer une VM ». Le processus de configuration de la nouvelle machine virtuelle se lance et vous propose 7 étapes de configuration (voir ci-dessous).

ETAPE 1 – NOMMAGE DE LA MACHINE VIRTUELLE



Un numéro « ID » est affecté par Proxmox à la nouvelle machine virtuelle. Par défaut le 1^{er} numéro ID est « 100 » mais il est possible d'indiquer un autre numéro ID. Attention, le nom de la machine virtuelle ne doit pas comporter de caractères interdits (la case est entourée de rouge si cela est le cas).

ETAPE 2 – CHOIX DU FICHIER ISO

• Sélectionnez le fichier ISO qui servira à l'installation de votre machine virtuelle et cliquez « Suivant » :



ETAPE 3 – PARAMETRAGE SYSTEME

Ici, nous laissons les paramètres par défaut proposés par Proxmox et on clique sur « Suivant » :

Créer: Machine virtuelle								
Général Syste	ème d'exploitation Système	Disques	Processeur	Mémoire	Réseau			
Carte graphique:	Par défaut		Contrôleur SCSI:	VirtlO SCS	l single			
Machine:	Par défaut (i440fx)		Agent QEMU:					
Micrologiciel								
BIOS:	Par défaut (SeaBIOS)		Ajouter un					
			module TPM:					

ETAPE 4 – CHOIX DU DISQUE DE STOCKAGE ET REGLAGE DE LA TAILLE DU DISQUE DUR

• Sélectionnez l'emplacement de stockage de votre machine virtuelle et spécifiez la taille du disque que vous souhaitez allouer à votre machine virtuelle, puis cliquez « **Suivant** » :

Créer: Machine virtuelle									
Général	Système o	d'exploitation	Système	Disques	Process	seur	Mémoire	Réseau	Confirmation
sata0	Ŵ	Disque Ba	ande passar	nte					
		Bus/périphériq	ue: SATA	~ 0	$\hat{}$	On	sélectionne	l'emplacer	ment de stockage
		Stockage:	local-lv	/m 🔶		de	la VM et o	n indique la	a taille souhaitée
		Taille du disque (GiB):	e 20 🔦				icau.		
		Format:	Image	disque brute	(r ~ 1)				

ETAPE 5 – REGLAGE DU NOMBRE DE CŒURS ET DU TYPE DE PROCESSEUR

Ici nous laissons les paramètres par défaut alloués par Proxmox ; cliquez le bouton « Suivant » :

Créer: Machine virtuelle								
Général Syst	ème d'exploitation	Système	Disques	Processeur	Mémoire	Réseau	Confirmation	
Supports de	1			Туре:	x86-64-v2	AES	× ~	
processeur: Cœurs:	1			Total de cœurs:	1			

ETAPE 6 – PARAMETRAGE DE LA TAILLE DE LA MEMOIRE VIVE ALLOUEE A LA MACHINE VIRTUELLE

• Indiquez ici (en Mo) la quantité de mémoire vive que vous souhaitez allouer à votre machine virtuelle et cliquez le bouton « **Suivant** » :

Créer: Ma	chine virtuelle					0
Général	Système d'exp	loitation	Système	Disque	On indique, ici, la quantité de mémoire vive que l'on	٦
Mémoire (M	iB):	1024		\$	sounaite allouer à la machine virtuelle (en Mo).	

ETAPE 7 – PARAMETRAGE RESEAU

Par défaut, Proxmox propose de connecter la machine virtuelle sur l'interface « **vmbr0** ». Pour rappel, il s'agit d'une interface virtuelle reliée à la carte physique de votre hyperviseur. En validant ce réglage, votre machine virtuelle accèdera à Internet en « mode pont ». Cliquez le bouton « **Suivant** » pour valider le réglage :

Créer: Machine virtuelle							
Général	Système d'exploitation	Système Disq	ues Processeur	Mémoire	Réseau	Confirmation	
Aucun périphérique réseau							
Pont (bridge): vmbr0		Modèle:	VirtlO (parav	virtualisé)		
Étiquette de VLAN:	no VLAN		Adresse MAC:	auto			
Pare-feu:							

ETAPE 8 – RESUME DE LA CONFIGURATION ET CREATION DE LA MACHINE VIRTUELLE

Vérifiez les paramètres de la machine virtuelle que vous souhaitez créer et cliquez le bouton « Terminer » :

General Oysteme a	exploitation bysteme bit	
Key ↑	Value	
cores	1	
сри	x86-64-v2-AES	
ide2	local:iso/debian12-1.iso,med	lia=cdrom
memory	1024	
name	debian12	
net0	virtio,bridge=vmbr0	On retrouve, ici, l'ensemble des paramètres
nodename	Proxmox	configurés pour cette machine virtuelle. Il est
numa	0	encore possible de les modifier en cliquant le
ostype	126	houton « Retour »
sata0	local-lvm:20	
scsihw	virtio-scsi-single	Ci tout est convert longer le création de le machine
	1	Si tout est correct, lancez la creation de la machine
sockets		virtuelle en cliquant le bouton « Terminer ».
sockets vmid	100	

La machine virtuelle est créée sur l'hyperviseur et s'affiche dans la « Vue Serveur » :



En cliquant sur le nom de la machine virtuelle et sur « **Matériel** » (volet de droite), on obtient les paramètres de la machine créée :

Vue serveur 🗸 🗘	Machine virtuelle 100 (debian1	achine virtuelle 100 (debian12) sur le nœud Proxmox Aucune étiquette 🖋						
✓ ☐ Centre de données ✓ ₽ Proxmox	Résumé	Ajouter V Supprimer Édite	er Action disque V Revenir en arrière					
🖵 100 (debian12)	>_ Console	📟 Mémoire	1.00 GiB					
iii localnetwork (Proxmox)	Matériel	Processeurs	1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]					
	Cloud-Init	BIOS	Par défaut (SeaBIOS)					
E local-lvm (Proxmox)	Options	Affichage	Par défaut					
		😋 Machine	Par défaut (i440fx)					
	Historique des taches	Contrôleur SCSI	VirtIO SCSI single					
	Moniteur	O Lecteur CD/DVD (ide2)	local:iso/debian12-1.iso,media=cdrom,size=627M					
	Sauvegarde	🖨 Disque dur (sata0)	local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G					
	Réplication		virtio=72:94:81:C2:97:77,bridge=vmbr0					

DEMARRAGE DE LA MACHINE VIRTUELLE POUR INSTALLATION DU SYSTEME

Une fois la machine créée avec les paramètres adéquats, il faut la démarrer pour lancer l'installation. Pour cela :

• Faites un clic droit sur la machine et cliquez « Console » :



La console s'affiche : cliquez le bouton de mise sous tension de la machine et cliquez « Start » :

Commands Start Arrêter Stop Réinitialiser Suspend Resume Reload	est not running Start Now
 Keloau	

La machine démarre et l'écran d'installation est proposé ; il ne reste plus qu'à installer votre machine virtuelle (voir tutoriel « Installer et utiliser Debian 12 ») :



8 – MISE A JOUR DE PROXMOX

Il est important d'effectuer des mises à jour régulières de votre hyperviseur afin de corriger d'éventuels bugs et de pouvoir bénéficier d'améliorations au niveau des fonctionnalités.

MODIFICATION DU REPOSITORY

Dans un premier temps, connectez-vous à votre interface Proxmox et vérifiez la version installée (ici 8.0.3) :



• Cliquez sur le nom de votre hyperviseur (ici « Proxmox ») et cliquez sur « Mises à jour » - « Dépôts » :



Par défaut, le repository « pve-enterprise » est configuré mais il ne vous permet pas d'accéder aux mises à jour puisque nous n'avons pas de support payant. Il est nécessaire d'ajouter le repository « no-subscription » (ce dernier n'est pas conseillé par Proxmox en production et un message d'alerte s'affichera mais cela ne pose pas de problème d'utiliser ce repository).

Dans « Dépôts logiciels APT », cliquez le bouton « Ajouter » :

Dépôts logiciels APT					
C Recharger	Ajouter	Activer			
Activé	Types	URI			
⊟ File: /etc/ap	t/sources.list (3 re	positories)			
✓	deb	http://ftp.fr.debian.org/debian			
✓	deb	http://ftp.fr.debian.org/debian			
✓	deb	http://security.debian.org			

• Sélectionnez le repository « No-Subscription » et cliquez le bouton « Ajouter » :

Ajouter: Dépôt Dépôt:	No-Subscription	On sélection repository Subscription nous n'avons	nne, ici, le « No- > puisque pas de clé.
Description:	This is the recommended repository for testing and non-production upackages are not as heavily tested and validated as the production renterprise repository. You don't need a subscription key to access the	se. Its eady s repository.	
Statut:	Pas encore configuré		
O Aide		Ajouter	

Le repository « No-Subscription » est maintenant ajouté :

Dépôts logiciels APT				
2 Recharger	Ajouter	Activer		
Activé	Types	URI	Jeux de dépôts	Composants
□ File: /etc/apt/sources.list (4 repositories)				
✓	deb	http://ftp.fr.debian.org/debian	bookworm	main contrib
✓	deb	http://ftp.fr.debian.org/debian	bookworm-updat	main contrib
✓	deb	http://security.debian.org	bookworm-security	main contrib
✓	deb	http://download.proxmox.com/debian/pve	bookworm	pve-no-subscription •

• Cliquez sur « Shell » et saisissez la commande « apt update » et validez :

root@proxmox:~# apt update

• Lancez la mise à jour de votre système en saisissant « apt full-upgrade » et validez :

root@proxmox:~# apt full-upgrade

• Validez si de nouveaux paquets sont trouvés et patientez le temps de l'installation des mises à jour :



• Une fois les paquets installés, déconnectez-vous de l'interface et reconnectez-vous : la nouvelle version de l'hyperviseur est maintenant installée.