





SOMMAIRE

- **1. QU'EST-CE QUE IPFIRE ?**
- 2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE IPFIRE
- 3. ACCES A L'INTERFACE DE GESTION DE IPFIRE
 - a. Depuis un poste du lycée
 - b. Depuis une machine virtuelle du réseau local
- 4. ACCES AU SERVEUR DHCP DE IPFIRE
- 5. PARAMETRER DES REGLES DE PARE-FEU



© tutos-info.fr - 10/2023

UTILISATION COMMERCIALE INTERDITE

1 – QU'EST-CE QUE IPFIRE ?

IPFire est une distribution GNU/Linux, orientée <u>routeur et pare-feu</u> qu'il est possible de configurer.

IPFire offre un système complet de **gestion de paquets**. On peut ainsi disposer d'un système simple et léger qui agit comme un pare-feu, ou l'équiper de **nombreuses extensions**. Il peut donc s'adapter à différents scénarios. Enfin, les questions de sécurité sont rapidement résolues par les mises à jour.

Le système de base est livré avec les caractéristiques suivantes :

- Firewall
- Intrusion Detection System (Snort) de prévention des intrusions
- Mise en cache
- Serveur de temps
- WOL (Wake up on LAN)
- VPN pour <u>IPSec</u> et serveur <u>OpenVPN</u>
- Serveur DHCP
- Dynamic DNS (DynDNS, No-IP)
- Analyse fonctions de surveillance du système et analyse des logs
- Qualité de service (QoS)
- Serveur proxy avec filtrage de contenu et les fonctions de mise en cache des mises à jour (par exemple mises à jour Microsoft Windows, antivirus, et bien d'autres)

2 – PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE IPFIRE (labo SIO)

IPFire a été installé sur les serveurs Proxmox du labo SIO en tant que machines virtuelles. Ces machines virtuelles sont peu gourmandes en ressources puisqu'elles s'exécutent avec 768 Mo de RAM et un disque système inférieur à 20 Go. Il faut noter, cependant, que si la fonction « proxy web » est activée, il sera nécessaire d'augmenter la mémoire vive de la machine à 2 Go et vérifier que l'espace disque système est suffisant (minimum 20 Go).

Tout au long de votre formation de 1^{ère} année, vous allez utiliser vos machines virtuelles (Debian, Windows Server 2022 et Windows 10 Pro) que vous avez paramétrées en début de formation (serveurs Proxmox).

Il faut savoir que ces machines virtuelles sont connectées sur un switch virtuel appelé « vmbr » (1 par étudiant) et que les machines y sont rattachées. Ce switch virtuel (« vmbr ») est lui-même connecté à un routeur virtuel : IPFIRE.

Chaque étudiant possède 1 routeur virtuel IPFIRE. <u>Ce routeur virtuel possède 2 cartes réseau</u> et a été configuré en mode « **RED** + **GREEN** » :

- Une carte réseau reliée au serveur Proxmox (pour accéder au web) nommée « INTERFACE Wan » (RED)
- Une carte réseau reliée au réseau interne Proxmox nommée « INTERFACE Lan » (GREEN)

Le routeur virtuel IPFIRE dispose d'un <u>serveur DHCP</u> interne qui a été activé. Ce serveur DHCP distribue des adresses IP au sein du réseau local « Lan ») et l'étendue est : 192.168.10.10/24 – 192.168.10.50/24

Le routeur virtuel IPFIRE est accessible de 2 façons différentes :

- Soit depuis un poste du lycée en saisissant : https://adresse wan:444
- Soit depuis une machine virtuelle du réseau local « Lan », en saisissant : https://192.168.10.254:444

L'architecture réseau ainsi présentée <u>permet à chaque étudiant de disposer d'un réseau indépendant</u> sans risquer des dysfonctionnements au sein des autres réseaux (notion de cloisonnement).



3 – ACCES A L'INTERFACE DE GESTION DE IPFIRE

- a) Depuis un poste du lycée en utilisant l'adresse « Wan » :
- Ouvrez un navigateur et saisissez l'adresse « Wan » communiquée en début d'année : <u>https://votre_wan:444</u>
- Saisissez les identifiants qui vous ont été communiqués en début de formation pour vous identifier
- L'interface d'accueil s'affiche :

🎄 ipfiredemo.localdomain						
Système Statut	Réseau Services	Pare-feu IPFire Journaux	Trafic ROUGE: Entrée 11.49 kbit/s Sortie 11.34 kb			
Page principale	•					
Page principale	0					
Page principale	Réseau	Adresse IP	Statut			
Page principale	Réseau	Adresse IP 212,129	Statut Connecté - (58m 34s)			
Page principale	Réseau INTERNET n hôte :	Adresse IP 212.129 212-129 ev.poneytelecom.eu	Statut Connecté - (58m 34s)			
Page principale	Réseau INTERNET n hôte : sserelle :	Adresse IP 212.129 212-129 ev.poneytelecom.eu 62.	Statut Connecté - (58m 34s)			
Page principale	€ Réseau INIIERNI≣T m hôte : sserelle : Réseau	Adresse IP 212.129 212-129 ev.poneytelecom.eu 62. Adresse IP	Statut Connecté - (58m 34s) Statut			

- b) <u>Depuis une machine virtuelle du réseau local « Lan »</u> :
- Ouvrez un navigateur et saisissez l'adresse « Lan » suivante : https://192.168.10.254:444
- Saisissez les identifiants qui vous ont été communiqués en début de formation pour vous identifier
- L'interface d'accueil s'affiche :

Localdomain						
Système Statut Réseau Services	Pare-feu IPFire Journaux	Trafic ROUGE: Entrée 11.49 kbit/s Sorti	e 11.34 kbit/s			
Page principale	Adresse IP	Statut				
Nom hôte : Passerelle :	212.129 212-129- ev.poneytelecom.eu 62.	Connecté - (58m 34s)				
	Adresse IP	Statut				

L'interface d'accueil présente les 2 réseaux : WAN (« red ») et LAN (« green ») avec leurs adresses respectives :



4 – ACCES AU SERVEUR DHCP DE IPFIRE

Depuis l'interface de gestion de IPFIRE, effectuez la manipulation suivante :

- Cliquez le menu « Réseau »
- Cliquez « Serveur DHCP » ; une fenêtre s'ouvre :

Configuration DHCP 💿	On peut désact DHCP en décoch	tiver le serveur ant cette case.	Etendue DHCP (modifiable).
DHCP			
Interface VERTE	Activé : 🗹	Adresse IP Masque réseau	192.168.100.1 255 255 0
Adresse de début : *	192.168.100.100	Adresse de fin : *	192.168.100.150
Refuser les clients connus : Durée du bail par défaut (minutes) : *	60	Durée maximum du	ı bail (minutes) : * 120
Suffixe du nom de domaine :	localdomain	Autoriser les clients l	bootp :
DNS primaire : *	192.168.100.1	DNS secondaire :	9.9.9.9
On peut personnaliser la durée		Serveur NTP second	
du bail DHCP par défaut ici.	On peu	ıt personnaliser	les
* Champs requis	adresses	des serveurs DNS ic	Sauvegarder
Lorsque la p le bouton «	ersonnalisation du se Sauvegarder » pour e	erveur DHCP est tern enregistrer vos para	minée, cliquez amètres.

5 – ACCES AU PARAMETRAGE DES REGLES DE PARE-FEU DE IPFIRE

Lorsque vous mettrez en place divers services sur vos machines, il sera nécessaire d'ouvrir les ports correspondants sous peine de ne pas pouvoir accéder aux applications installées.

Par exemple, si nous souhaitons activer SSH sur une machine Debian et y accéder depuis l'extérieur, il est impératif de configurer l'ouverture du port à destination de la machine concernée.

Notre machine Debian possède l'adresse IP 192.168.100.104/24 et le service SSH a été activé sur cette machine. Pour accéder à la machine depuis un poste du lycée, il est nécessaire d'ouvrir, sur IPFIRE, le port « 22 » qui correspond au service SSH et de le faire « pointer » vers la machine Debian de notre réseau local. Pour cela, depuis l'interface de gestion de IPFIRE, effectuez les manipulations suivantes :

- Cliquez le menu « Pare-feu » et « Règles de pare-feu »
- Cliquez le bouton « Nouvelle règle » :

Règles de pare-feu 💿	
	Nouvelle règle

On paramètre la règle ainsi :

1^{ère} étape : réglage de la source et de la destination

Règles de pare-feu 🔞	1 – ACTIVATION DE LA SOURCE
Source	« Tout ce qui arrive par l'interface ROOGE (« Wan ») »
⊖ Adresse source (adresse MAC/IP ou réseau) :	○ Firewall Tous
Réseaux standards : ROUGE Localisation A1 - Anonymous Proxy	 ✓ ✓
NAT	2 – ACTIVATION DU « NAT » Traduction et redirection de la requête vers le port concerné
Utiliser la traduction d'adresses réseau (NAT) Destination NAT (redirection de port)	Interface pare-feu: - Automatique -
O Source NAT	3 – MACHINE DE DESTINATION
Destination	Machine vers laquelle on veut appliquer la règle
Adresse IP de destination (adresse IP ou réseau) : 192.168.100.10	O Firewall Tous

<u>2^{ème} étape</u> : choix du protocole et du numéro de port de destination

Protocole	On sélectionne, ici, le protocole conce le n° du port à ouvrir vers la machine	erné et on indique de destination.
	Port source :	Port de destination : 22 Port externe (NAT):

<u>**3**</u>^{ème} étape : validation des paramètres

Paramètres additionnels	
Remarque :	
Position de règle :	Vérifiez vos paramètres et si tout est
U Journalisation de la régle	cohérent cliquez le houten « Ajouter »
Limiter les connexions simultanées par adresse IP	concretent, chquez le bouton « Ajouter ».
Limiter le nombre des nouvelles connexions	
	Ajouter

La règle s'affiche dans l'interface d'accueil de IPFIRE :

• Cliquez sur le bouton « Appliquer les changements » :

Règles de pare-feu							
	ſ	Nouvelle règle Applique	r les changements				
Règles de pare-feu	Vérifiez la sinon vou	a cohérence de la s pouvez bloquer v	règle saisie vos accès !				
# Protocole	Source	Journal	Destination			Action	
1 TCP	ROUGE		Pare-feu : 22 ->192.168.100.104: 22	V	Ø	<i>Ø</i> +	Û
VERT		Politique: Au	Internet (Autorisé) torisé				

Testez l'accès, via SSH, à votre machine Debian de la manière suivante :

- Depuis un poste du lycée, ouvrez la console en pressant les touches « Windows » + « R »
- Saisissez « cmd »
- Saisissez ssh nom_utilisateur_debian@votre_ip_wan
- Validez l'échange des clés de vérification entre les machines « Yes »
- Normalement, la console de votre machine Debian est active !

Si vous n'accédez pas à votre machine Debian via SSH, vérifiez votre règle de pare-feu !

Ces manipulations seront à refaire lorsque vous activerez d'autres services sur votre machine Debian et qui devront être accessibles depuis l'extérieur (serveur SQL, serveur web, etc.).